

お客様各位

2020年2月
（株）マルコム

ディップテスター〈DS-10〉PCソフトウェアアップデートのお願い

平素より、弊社製品ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
今回修理もしくは校正依頼を頂きましたDS-10ですが、本体ROMソフトをアップデートさせて頂きました。
これに伴い通信仕様に変更されたため、PCソフトウェアも最新版にして頂く必要がございます。
お手数ですがご使用前に必ず下記参照の上アップデートを行って下さい。

記

本体 ROM バージョン

ROMVer : 4.5

確認方法 : "START/STOP"・"SELECT"ボタンを押したまま"POWER"ボタンを押す。(はなすとVerが表示されます。)

バージョンアップ内容 : PC用ソフトで小数点以下表示を可能にしました。

通信可能 PC用ソフトバージョン : 1.06以降

(以前のバージョンでは通信できません。)

アップデート方法

下記 URL へアクセス頂きディップテスター専用プログラム〈DS-10〉をクリックしダウンロードしてください。

https://www.malcom.co.jp/support/software_download.php

(弊社ホームページ/サポート・お問い合わせ/ソフトウェアダウンロード)

旧バージョンをアンインストールしてください。

ダウンロードされたファイルを解凍していただき、解凍フォルダ内の"Malcom_Setup.exe"を実行"アプリケーションのインストール"
をクリックしインストールしてください。

小数点以下を表示させたい場合

アプリケーションを実行し設定画面で温度表示の小数点のチェックボックスに☑を入れて下さい。

ご不明点等ございましたら下記までご連絡をお願いします。

以上

株式会社 **マルコム**

営業部

〒151-0071 東京都渋谷区本町 4-15-10

TEL:03-3320-5611(代) FAX:03-3320-5615

E-mail:sales@malcom.co.jp URL:<http://www.malcom.co.jp/>